

## Windows10から11へのアップデートについて

本案内は、タブレットPC MW-HDW8000をWindows11にアップデートする参考手順となります。但し、アップデートについては、自己責任でお願いいたします。アップデートが失敗し、PCが作動しない場合、通常の保証対象外となります。

### 一. 注意事項

1. 本製品を100%迄充電しておいてください。
2. インストール時間は約2-3時間かかりますので、途中で強制終了させないでください。

### 二. 事前準備

1. 下記リンクより、ダウンロードしてください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11>

The screenshot shows the Microsoft website for downloading Windows 11. It is divided into three sections: 'Windows 11 インストール アシスタント', 'Windows 11 のインストール メディアを作成する', and 'Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする'. The third section is highlighted with a red box and contains a dropdown menu where 'ダウンロードを選択' is selected. Below this, a 'ダウンロード' button is visible. The '製品の言語の選択' section shows a dropdown menu with '1つ選択' selected. A red arrow points from this dropdown to a '64-bit ダウンロード' button in the 'ダウンロード' section. A red box highlights the '日本語を選択' button. A red circle with the number '5' is next to the '64-bit ダウンロード' button.

言語を選択してダウンロードしてください。

2. WinRARをダウンロードし、インストールしてください。(40日間の無料体験期間あり)

<https://www.winrarjapan.com/download>

上記リンクより、ダウンロードしてください。(64 ビットを選択)



- ①でダウンロードしたWindows11ファイルを解凍してください。

The screenshot shows a file explorer window with a file named 'Win11\_Japanese\_x64v1' selected. A right-click context menu is open over the file. The menu items include 'WinRAR (開く(W))', '倉庫に圧縮(A)...', '"Win11\_Japanese\_x64v1.rar" に圧縮(T)', '圧縮してメール送信...', '"Win11\_Japanese\_x64v1.rar" に圧縮してメール送信', '解凍(A)...', 'ここに解凍(X)', and '"Win11\_Japanese\_x64v1.rar" に解凍(E)'. The last option is highlighted with a red box.

WinRARをインストール後、ISOファイルを右クリックし、ファイルを解凍します。

PC > ダウンロード > Win11\_Japanese\_x64v1

名前	更新日時	種類	サイズ
boot	2021/11/04 15:24	ファイル フォルダ	
efi	2021/11/04 15:24	ファイル フォルダ	
sources	2021/11/04 15:24	ファイル フォルダ	
support	2021/11/04 15:24	ファイル フォルダ	
autorun	2021/11/04 15:23	セットアップ情報	1 KB
bootmgr	2021/11/04 15:23	ファイル	427 KB
bootmgr.efi	2021/11/04 15:23	EFI ファイル	1,957 KB
setup	2021/11/04 15:23	アプリケーション	93 KB

Windows11 (ISO) を解凍したファイル内は上記の通りになっています。

3.sources(フォルダ)をクリックします。

ダウンロード > Win11\_Japanese\_x64v1 > source

名前

appraiserdatasha1
appraiserres.dll
appraisersdblatestoshash
appraiserwc.dll

「Appraiserres.dll」ファイルが入っています。上記ファイルを必ず削除してください。

ウインドウ左上隅の←をクリックし前のページに戻り、赤外線内の表記画面を必ずご確認ください。

PC > ダウンロード > Win11\_Japanese\_x64v1

PC > ダウンロード > Win11\_Japanese\_x64v1

名前	更新日時	種類	サイズ
boot	2021/11/04 15:24	ファイル フォルダ	
efi	2021/11/04 15:24	ファイル フォルダ	
sources	2021/12/13 13:40	ファイル フォルダ	
support	2021/11/04 15:24	ファイル フォルダ	
autorun	2021/11/04 15:23	セットアップ情報	1 KB
bootmgr	2021/11/04 15:23	ファイル	427 KB
bootmgr.efi	2021/11/04 15:23	EFI ファイル	1,957 KB
setup	2021/11/04 15:23	アプリケーション	93 KB

setup.exeを実行します。

★但し、進む上で上記方法で行う場合には注意点が1つだけあります。

## Windows 11 のインストール

更新プログラム、ドライバー、オプション機能を入手するために、セットアップがオンラインにインストールをスムーズに進めることができるようになり、インストール メディアに収録されたインストールドライバー、追加ファイルを含めることができます。

[セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更](#)

必ず「セットアップでの更新プログラムのダウンロード方法の変更」

をクリックして下記の変更を行ってください。

※そのまま「次へ」を押してしまいますとアップデート出来なくなります。




[ 今は実行しない ] を選択し、 [ 次へ(N) ] をクリックします。  
続く画面で [ 同意する ] をご選択ください。



「インストール」準備完了画面が出てまして、「インストール」をクリックします。  
時間がかかりますので、そのまま電源を繋ぎお待ちください。

4. インストール完了後、ボイスレコーダーが使えない場合があります。  
(ボイスレコーダーがそのまま使える場合もあります。)  
スタートボタンをクリックして、Microsoft Storeをクリックします。



左下赤線内のボタンをクリックし、ボイスレコーダーを探して更新してください。



更新が完了したら、検索にボイスレコーダーと入力し、アプリを開いてください。



ボイスレコーダーをえるようになりましたら、更新完了でございます。